

Windows 10 installeren met het hulpprogramma voor het maken van media

U kunt het hulpprogramma voor het maken van media gebruiken voor het uitvoeren van een upgraden van uw huidige pc naar Windows 10 of om een usb-drive of dvd samen te stellen en Windows 10 te installeren op een andere pc.

Hier is een korte beschrijving van het installeren van Windows 10 op uw pc's met behulp van dit hulpprogramma.

Opmerking

Als u een gratis naar Windows 10 wilt uitvoeren, kiest u **Deze pc nu bijwerken** in het hulpprogramma.

Alles verbergen

▼ Download het hulpprogramma

1. Het hulpprogramma voor het maken van media is te vinden op de pagina [Softwaredownload](#).
2. Er zijn twee versies van het hulpprogramma, een voor een 32-bits besturingssysteem en een voor een 64-bits besturingssysteem. U kunt als volgt controleren welk type besturingssysteem u hebt: ga naar **Start**, typ **Configuratiescherm**, kies **Systeem en beveiliging**, **Systeem** en kijk naar de waarde bij **Type systeem**.
3. Als uw pc een 32-bits besturingssysteem heeft, kiest u op de pagina Softwaredownload de optie **Download nu het hulpprogramma (32-bits versie)**. Als uw pc een 64-bits besturingssysteem heeft, kiest u op de pagina Softwaredownload de optie **Download nu het hulpprogramma (64-bits versie)**.
4. Wanneer u daarom wordt gevraagd, kiest u **Uitvoeren** (of **Opslaan** als u het hulpprogramma niet op dat moment wilt uitvoeren).

▼ Het hulpprogramma uitvoeren

1. Voer het hulpprogramma uit, als nu niet al meteen de optie **Uitvoeren** had geselecteerd. (U moet een beheerder zijn op de pc om het hulpprogramma uit te voeren.)
2. Als u de upgrade wilt uitvoeren op de huidige pc, kiest u **Deze pc nu bijwerken** en volgt u de instructies voor het voltooien van de upgrade.

- of -

Als u media wilt maken voor een andere pc, kiest u **Installatiemedia voor een andere pc maken**. Gebruik de volgende tabel om de editie van Windows 10 te kiezen waarvoor u media wilt maken.

Oorspronkelijke besturingssysteem

Windows 10 editie

Windows 7 Starter
Windows 7 Home Basic

Windows 10 Home

Windows 7 Home Premium
Windows 8/8.1
Windows 8.1 met Bing
Windows 10 Home

Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Windows 8 Pro
Windows 8.1 Pro
Windows 8/8.1 Professional met Media Center
Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

Windows 8/8.1 Single Language
Windows 8 Single Language met Bing

Windows 10 Home Single Language

Windows 8/8.1 Chinese Language Edition
Windows 8 Chinese Language Edition met Bing

Windows 10 Home China

Opmerking

Als u een N-editie van Windows op uw pc hebt, kiest u het N-equivalent voor het maken van het installatiemedium.

3. Nadat het downloaden voltooid is en het installatiemedium is gemaakt, selecteert u **Voltooien**.

▼ Als u ervoor kiest een installatiemedium te maken

U kunt een installatie uitvoeren met behulp van een ISO-bestand, een usb-drive of een dvd. Dit gaat als volgt:

- Koppel het ISO-bestand en voer **setup.exe** uit vanuit het bestand.
- Als u het installatiemedium hebt opgeslagen op een usb-drive of dvd, voert u **setup.exe** uit vanaf de usb-drive of dvd.

Beide opties stellen u in staat de pc bij te werken als hierop Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10 wordt uitgevoerd.

Als u een schone installatie wilt uitvoeren op uw pc, of uw pc geen besturingssysteem heeft, kunt u de dvd of usb-drive gebruiken. Dit gaat als volgt:

▼ Een schone installatie van Windows uitvoeren

Waarschuwing

Als u een gratis update naar Windows 10 wilt uitvoeren, moet u de optie **Deze pc nu bijwerken** gebruiken. Als u de upgrade naar Windows 10 nog niet hebt uitgevoerd en een schone installatie wilt uitvoeren, moet u een productcode invoeren en een licentie aanschaffen om Windows 10 te activeren.

Als u een partitie van een station formateert tijdens de installatie, worden eventueel op de partitie aanwezige gegevens gewist. Vergeet daarom niet om voordat u begint een back-up te maken van alle gegevens die u wilt behouden.

Deze pagina is voor Windows 10, maar jij hebt een eerdere versie van Windows. **Meer informatie over upgraden naar Windows 10. Het is gratis!**

2. Start uw pc opnieuw op en druk vervolgens op een willekeurige toets om vanaf de dvd of het usb-flashstation op te starten.

Als u uw pc opnieuw opstart en de huidige versie van Windows wordt gestart, kan het zijn dat u de opstartvolgorde in de BIOS- of UEFI-instellingen van uw pc moet wijzigen zodat de pc opstart vanaf het medium. Om een opstartmenu te openen of de opstartvolgorde wijzigen, moet u gewoonlijk op een toetsencombinatie drukken (bijvoorbeeld F2, F12, Del of Esc) direct nadat u uw pc inschakelt. Raadpleeg de documentatie bij uw pc of ga naar de website van de fabrikant voor instructies over het wijzigen van de opstartvolgorde van uw pc.

Als het wijzigen van het opstartmenu niet werkt, kunt u het proberen door u aan te melden bij Windows en uw pc af te sluiten en opnieuw te starten.

3. Geef op de pagina **Windows installeren** uw taal en andere voorkeuren op en klik op **Volgende**.

4. Kies **Windows installeren**.

5. Voer op de pagina **Voer de productcode in om Windows te activeren** uw productcode in. De productcode vindt u in de aankoopbevestiging die u via e-mail hebt ontvangen na aankoop van Windows 10. De productcode ziet er als volgt uit: PRODUCTCODE: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Opmerking

Als u op deze pc een upgrade naar Windows 10 hebt uitgevoerd in het kader van de gratis upgradeaanbieding en Windows 10 in het verleden met succes hebt geactiveerd, hebt u geen productcode voor Windows 10 nodig en kunt u de productcodepagina overslaan door de knop **Overslaan** te selecteren. Uw pc wordt automatisch online geactiveerd, mits dezelfde editie van Windows 10 eerder met succes op deze pc werd geactiveerd in het kader van de Windows 10-upgrade-aanbieding.

6. Als u akkoord gaat met licentievoorwaarden, kiest u op de pagina **Licentievoorwaarden** de optie **Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden** en kies **Volgende**.

7. Selecteer op de pagina **Welk type installatie wilt u uitvoeren?** de optie **Aangepast**.

8. Selecteer op de pagina **Waar wilt u Windows installeren?** de gewenste partitie, selecteer zo nodig de formatteeroptie die u wilt uitvoeren en volg de aanwijzingen op.

9. Klik wanneer u klaar bent met formatteren op **Volgende**.

10. Volg de rest van de installatie-instructies om het installeren van Windows te voltooien.