

[windows-helpdesk.nl](https://www.windows-helpdesk.nl)


Zonder wachtwoord inloggen - Windows Helpdesk

door J. Talens

Voordat u Windows kunt gebruiken moet u zich aanmelden bij het systeem. Naast aanmelden met een wachtwoord ondersteunt Windows ook identificatie met een pincode of afbeelding. Zonder wachtwoord inloggen is ook in Windows 10 nog steeds mogelijk.

Zonder wachtwoord inloggen

Zonder wachtwoord inloggen en direct opstarten naar het [bureaublad](#). Als u geen wachtwoord wilt instellen op uw Windows 8 of 10 computer dan kunt u het wachtwoord 'vast' instellen.



Automatisch zonder wachtwoord inloggen

Deze truc werkt uiteraard het beste als u de enige gebruiker bent op de Windows computer. Druk op de [sneltoets](#) (Win + r) typ vervolgens de opdracht **netplwiz.exe** en bevestig dit met *ok*.

[automatisch inloggen](#)

Automatisch inloggen

Klik de gebruiker aan waarmee u automatisch wilt inloggen als u uw computer aanzet. Verwijder het vinkje bij gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven (zoals op de afbeelding) en bevestig dit met *Ok*. Geef uw wachtwoord twee keer op en sla de [instellingen](#) vervolgens op. Vanaf nu hoeft u geen wachtwoord in te vullen en zal de computer direct naar het bureaublad opstarten. U heeft net geleerd hoe u de aanpassing in Windows maakt om de computer zonder wachtwoord te laten opstarten naar het bureaublad. Er zijn echter nog een aantal manieren om je aan te melden bij een Windows 8 of 10 computer.

Pincode Instellen

Een Windows computer gebruikt standaard een [wachtwoord](#) om u aan te melden op uw computer. Deze opties omtrent de aanmeldprocedure vind u bij gebruikers. Dit onderdeel opent u in het startscherm van Windows 8 via de Charms-balk (sneltoets Win +C) waar u kiest voor *Instellingen / pc-instellingen wijzigen / accounts*. Onder aanmeldopties kunt u de instellingen het wachtwoord, de pincode of het afbeeldingswachtwoord bepalen en aansluitend instellen.



aanmeldopties Windows 10

In **Windows 10** wordt het u helemaal makkelijk gemaakt, u bereikt

de aanmeldopties door simpelweg in het [zoekvak](#) *aanmeldopties* te typen en op enter te drukken. Het wachtwoord dat u hebt aangemaakt bij de [installatie](#) van uw computer kunt u aanpassen via uw wachtwoord wijzigen. Gebruikt u liever een pincode dan kiest u een code instellen. Geef aansluitend twee keer dezelfde code op en bevestig met Voltooien. Een pincode is gebruiksvriendelijk omdat u de code met een hand kunt intypen op uw numerieke toetsenbord.

Afbeeldingswachtwoord

Een afbeeldingswachtwoord is handig als u Windows gebruikt in combinatie met een touchscreen. Zodra u een afbeeldingswachtwoord heeft ingesteld ziet u bij het opstarten van uw Windows 8 of 10 computer de gekozen foto. Door met uw vinger figuren te maken op de afbeelding (die alleen u kent) wordt u aangemeld bij uw Windows computer. Ga naar *instellingen gebruikers* en kies bij aanmeldopties voor: *Stel een afbeeldingswachtwoord in*. Kies uw eigen foto met *Afbeelding kiezen* en volg de stappen van de wizard om een afbeeldingswachtwoord in te stellen.

Aanmelden met vingerafdruk

Bij sommige computers is het mogelijk om inplaats van een aanmeldwachtwoord een [vingerafdruk](#) of zelfs een oogscan in te voeren en daarmee in te loggen. Microsoft wil in de toekomst helemaal af van het aanmelden met wachtwoord omdat dit te gevoelig is voor fraude. Een vergeten wachtwoord op een Windows 7 computer is namelijk betrekkelijk eenvoudig te achterhalen en vervolgens te [verwijderen](#). Over een Windows XP computer maar niet te spreken.