


[windowscorner.nl](https://www.windowscorner.nl)

» Windows 10 opnieuw installeren zonder productcode

Door jmdk in Windows 10 installeren



Als je Windows 10 gratis wil gebruiken ben je verplicht om voor 29 juli 2016 je oude besturingssysteem te upgraden. De gratis update is alleen beschikbaar voor gebruikers van **Windows 7, 8 en 8.1**. Gebruikers van oudere Windows besturingssystemen kunnen geen upgrade naar Windows 10 uitvoeren.

Windows 10 opnieuw installeren nadat je je besturingssysteem geüpdatet hebt

Als je je besturingssysteem geüpdatet hebt kun je nu of in de toekomst Windows 10 opnieuw installeren zonder 25-cijferige productcode. De enige voorwaarde is dat je Windows 10 op een computer installeert waar zich al een [geactiveerde Met activering kunt u controleren of uw exemplaar van Windows legitiem is en of dit exemplaar niet op meer computers wordt gebruikt dan is toegestaan volgens de licentievoorwaarden voor Microsoft-software. Hiermee wordt het gebruik van vervalste software tegengegaan. De informatie die tijdens de activering wordt verzameld, wordt niet gebruikt om contact met u op te nemen.](#)


[Activering is verplicht. Nadat u Windows hebt geïnstalleerd, moet u het besturingssysteem binnen 30 dagen online of telefonisch activeren. U moet Windows activeren voordat deze periode van 30 dagen is verstreken.](#) versie van dit nieuwe besturingssysteem op bevindt.

Controleren of Windows 10 is geactiveerd

Druk op de [Windows-toets](#)[De Windows-toets is een toets op het toetsenbord van computers die met het besturingssysteem Windows werken. De toets bevindt zich meestal aan de linkerkant van het toetsenbord op de onderste rij toetsen, tussen de Ctrl- en Alt-toetsen. Op de toets is het embleem van Microsoft Windows afgebeeld. De Windows-toets dient ten eerste om het startmenu te openen zonder de muis te gebruiken.](#) van je toetsenbord om menu Start te openen.

Klik op **Instellingen**

Klik in het instellingenvenster op **Bijwerken en beveiliging, ...**



Klik op **Activering**

Je kunt nu zien of Windows 10 is geactiveerd, als Windows geactiveerd is kun je doorgaan met de installatie.



Randapparatuur loskoppelen

Om problemen tijdens de installatie te voorkomen doe je er verstandig aan alle externe hardware uit te schakelen en te ontkoppelen. Dus niet alleen uitzetten, ook de (USB)-stekker uit je apparaat halen.

Sluit als de installatie voltooid is de randapparatuur één voor één aan, installeer de bijbehorende drivers en controleer de werking.

Zo zie je meteen door welke randapparatuur er eventueel een probleem optreedt.

Als een apparaat niet goed werkt ontkoppel je het apparaat en verwijder je de hardwaredriver, daarmee moet het probleem verholpen zijn.

Je kunt later dan alsnog een oplossing proberen te vinden.

Installatiemedia downloaden

Om Windows 10 opnieuw te installeren heb je de installatiemedia nodig. [Deze kun je hier gratis downloaden](#), er is zowel een 32- als een 64bits versie beschikbaar. Je kunt voor het downloaden ook nog kiezen of je een opstartbaar USB-medium wilt maken, of kiezen om een ISO-bestand te downloaden. Dat laatste moet je dan nog wel op een DVD branden.

Schone installatie

Zodra je de installatiemedia gedownload hebt kun je Windows 10 opnieuw installeren. Wij zijn geen voorstander van een upgrade en kiezen voor een schone installatie.


Installatie starten


Steek de USB-stick in de computer of plaats de DVD waar je het [ISO-bestand op hebt gebrand](#)[Kies bij het branden van de dvd voor branden als beeldbestand](#). Op deze manier worden de bestanden door het brandprogramma op de juiste manier op dvd gebrand. Je kunt Windows niet vanuit het oorspronkelijke ISO-bestand installeren. in de DVD-speler en start de computer hiermee op.

Geef je taal en andere voorkeuren op en klik op **Volgende**




Klik op **Nu installeren** om de installatie te starten





Er wordt nu om de 25-cijferige productcode gevraagd. Deze heb je niet nodig om Windows opnieuw te installeren, klik daarom op **Overslaan**



Om verder te gaan **moet** je de licentiebepalingen accepteren. Zet daarom een vinkje voor **Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden**






Type installatie kiezen


Je hebt je oude besturingssysteem (Windows 7, 8 of 8.1) geüpgrade en het nieuwe besturingssysteem geactiveerd. Dus je wilt nu geen **Upgrade** uitvoeren, kies daarom **Aangepast: alleen Windows installeren (geavanceerd)**



Geef nu op waar je Windows wilt installeren. Let goed op! Onderstaande afbeelding is slechts een voorbeeld. Jouw situatie zal beslist anders zijn. Het is nu van het grootste belang de partitie te kiezen waar (de geactiveerde) Windows 10 al op staat. [Alle gegevens die op deze partitie staan gaan verloren](#) Als er genoeg ruimte is wordt er een map Windows.old aangemaakt tijdens de installatie. Deze map bevat alle bestanden van de oude Windowsmap. Als er te weinig ruimte voor de map Windows.old is [worden alle gegevens gewist](#), zorg dus dat je de gegevens die je wilt behouden op een veilige plaats opgeslagen hebt.




De benodigde bestanden worden gekopieerd



Er gaat nu van alles gebeuren. Het beeldscherm knippert mogelijk een paar keer en zo nodig wordt de computer opnieuw opgestart. Verwijder daarom het opstartbare installatiemedium als alle benodigde bestanden gekopieerd zijn.





Wanneer de installatie van Windows 10 bijna voltooid is word je nogmaals gevraagd de 25-cijferige productcode in te voeren.

Klik links onderin het scherm op **Dit later doen**

Omdat je de productcode aan het begin van de installatie niet hebt opgegeven word je gevraagd dit alsnog te doen, nu de installatie bijna voltooid is. Aangezien je geen productcode hebt kies je voor **Dit later doen**.

Zonder geldige licentie kan er geen contact gemaakt worden met de servers van Microsoft.


Daarom wordt er een lokaal account gemaakt, dat is te vergelijken met een account zoals je dat onder bijvoorbeeld Windows 7 hebt. Met een lokaal account moet je al je voorkeursinstellingen op elke computer zelf opgeven.

Als de installatie voltooid is kun je je lokale account eenvoudig omzetten naar een Microsoft-account. Als je al een Microsoft-account hebt worden je eerder opgegeven instellingen dan alsnog toegepast.

U moet nu de productcode invoeren




Je kunt nu allerlei instellingen opgeven, maar het werkt sneller om voor **Expressinstellingen gebruiken** te kiezen. De instellingen kun je als de installatie voltooid is alsnog naar wens aanpassen.



Wij kiezen er voor in te loggen met een Microsoftaccount. Op deze manier zijn we er zeker van dat we op elke computer waarop we inloggen met ons account onze eigen instellingen vinden. Geef je emailadres (of je telefoonnummer) en je wachtwoord op om je aan te melden bij je Microsoftaccount.






Windows 10 login screen. It features a blue background with a white text box for 'E-mail of telefoon' and a dark blue text box for 'Wachtwoord'. Below these is a link 'Ik ben mijn wachtwoord vergeten'. Further down is the text 'Geen account? Maak een account.' At the bottom left, there is a link 'Deze stap overslaan' and a link 'Privacyverklaring van Microsoft'. At the bottom right is a blue button labeled 'Aanmelden'. A circular arrow icon is located at the bottom left of the screen.


Heb je geen zin steeds je accountgegevens op te geven als je inlogt op je computer? Maak dan gebruik van een pincode om in te loggen. Dit werkt snel, simpel en nog veiliger dan een gebruikersnaam met wachtwoord.

Heb je geen behoefte aan een pincode om in te loggen op je pc? Dan kun je deze stap ook overslaan.




Windows 10 screen titled 'Wachtwoorden zijn zo ouderwets'. The text explains that using a PIN is faster and safer than a password. It includes an illustration of a laptop with a padlock on the screen. At the bottom left, there is a link 'Deze stap overslaan' and a circular arrow icon. At the bottom right is a blue button labeled 'Een pincode instellen'.


Geef de gewenste pincode op.




Windows 10 screen titled 'Een pincode instellen'. The text explains that using a PIN is faster and safer than a password. It includes an illustration of a PIN pad. At the bottom left is a circular arrow icon.



De installatie nadert zijn eind, de laatste instellingen worden toegepast.




De standaardinstellingen worden ingesteld en je apps worden geïnstalleerd. Nog heel even en je kunt aan de slag met een hagelnieuwe versie van Windows 10.



ow apps installeren

Et voila, je hebt de beschikking over het nieuwste besturingssysteem van Microsoft: WINDOWS 10



Windows 10 activeren

Je hebt Windows 10 opnieuw geïnstalleerd, maar je hebt (nog) geen productcode opgegeven. Geen zorgen. Aan het begin van het artikel schreven we al dat je Windows 10 geïnstalleerd en **geactiveerd** moest hebben om Windows 10 opnieuw (een zogenoemde schone installatie uitvoeren) te installeren. Aan de hand van het hardwareprofiel van je computer kan Microsoft achterhalen of je een legitieme versie van Windows 10 gebruikte.

Aan het eind van de installatie, zodra je contact hebt met internet, wordt door de servers van Microsoft gecontroleerd of dit dezelfde computer is. Als dit zo is hoef je verder niets te doen. Als alles goed gaat wordt de computer nu automatisch geactiveerd. Afhankelijk van de drukte op de servers kan dit even duren.

Hardwaredrivers bijwerken

Als je deze stappen gevolgd hebt zal Windows 10 waarschijnlijk

goed werken, hoewel je er rekening mee moet houden dat er nog wel problemen met de hardware de kop op kunnen steken. Zo werkte het scrollen met de touchpad van een van onze laptops niet goed. Na elke herstart moest dit opnieuw ingesteld worden.

Maar dit probleem is eenvoudig opgelost. We hebben bij de producent van de touchpad de nieuwste drivers opgehaald en geïnstalleerd, waarmee het probleem was opgelost.

Dus ook al lijkt alles goed te werken, het is toch verstandig te controleren of je de nieuwste hardwaredrivers hebt geïnstalleerd. Meestal biedt de leverancier van je pc of laptop de meest recente drivers aan. Maar als je zelf uitbreidingen of wijzigingen aan de hardware hebt laten aanbrengen is het verstandig ook deze onderdelen van nieuwe hardwaredrivers te voorzien als ze beschikbaar zijn.

Vorig artikel: [Wat te doen als de upgrade naar windows 10 mislukt](#)**Volgend artikel:** [menu Start aanpassen](#)